

COBISS[®]

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

POM – Pomoč uporabnikom

***Navodila za namestitev čitalnika
DENSO BHT 1300 v operacijskem
sistemu Windows 7 in novejših***

POM-NA-SI-327, V1.0

Institut informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija

IZUM[®]

© IZUM, 2017

COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM.

KAZALO VSEBINE

1	Uvod	1
2	Kreiranje mape Inventura	1
3	Čarovnik za nameščanje nove strojne opreme	1
4	Povezovanje in sinhronizacija čitalnika z računalnikom	2

KAZALO SLIK


Slika 1:	Kreiranje mape Inventura	1
Slika 2:	Okno za izbiro možnosti nastavitve čitalnika	2
Slika 3:	Okno za izbiro načina sinhronizacije	2
Slika 4:	Okno za nastavitve sinhronizacije	3
Slika 5:	Okno za poimenovanje naprave, določitev prve sinhronizacije in kreiranje bližnjice	3
Slika 6:	Okno s sporočilom o uspešno vzpostavljeni povezavi	4

1 Uvod

V dokumentu je opisan postopek namestitve čitalnika DENSO BHT 1300 za potrebe izvajanja inventure v programski opremi COBISS3 v operacijskem sistemu Windows 7 in novejših.

2 Kreiranje mape Inventura

Na lokalnem računalniku, kjer izvajamo inventuro, najprej na disku C kreiramo mapo **Inventura**, v katero se bodo shranjevale datoteke z odčitki. Mape **C:/inventura/check_data**, **C:/inventura/original_data** in **C:/inventura/history** se kreirajo samodejno ob prenosu odčitkov iz čitalnika, mapo **C:/inventura/uncheck_data** pa kreiramo sami.



Slika 1: Kreiranje mape Inventura

3 Čarovnik za nameščanje nove strojne opreme

Na lokalnem računalniku je treba preveriti, ali imamo nameščen program Windows Mobile Device Center. Če ni nameščen, ga namestimo s spletnega mesta Microsoft Download Center. Pri tem je treba upoštevati verzijo našega operacijskega sistema. V operacijskem sistemu Windows 8 je za zagon programa Windows Mobile Device Center treba ročno omogočiti programsko ogrodje .NET framework (<http://support.microsoft.com/kb/2785188>). **To uredi oseba, ki je odgovorna za delovanje tehnične opreme.**

Lokalni računalnik preko USB-priključka povežemo s stojalom čitalnika (čitalnik mora biti vklopljen). Na lokalnem računalniku se v spodnjem desnem kotu zaslona pojavi okno s sporočilom, da je na voljo nova strojna oprema. Aktivira se čarovnik za nameščanje nove strojne opreme. Počakamo, da se namestijo potrebni gonilniki.


4 Povezovanje in sinhronizacija čitalnika z računalnikom

Sledi postopek povezovanja čitalnika z računalnikom. V oknu Windows Mobile Device Center izberemo možnost *Set up your device*.




Slika 2: Okno za izbiro možnosti nastavitve čitalnika

Če se odpre okno za izbiro načina sinhronizacije, izberemo, ali želimo čitalnik sinhronizirati z enim računalnikom ali z več računalniki.




Slika 3: Okno za izbiro načina sinhronizacije

Nato določimo še nastavitve sinhronizacije, ime naprave in način prve sinhronizacije.



Slika 4: Okno za nastavitve sinhronizacije



Slika 5: Okno za poimenovanje naprave, določitev prve sinhronizacije in kreiranje bližnjice

Ko se odpre okno s sporočilom *Connected*, je povezava med čitalnikom in lokalnim računalnikom uspešno vzpostavljena.



Slika 6: Okno s sporočilom o uspešno vzpostavljeni povezavi